

# Navodila za uporabo Garmin Nüvi 1200

Kratek povzetek navodil in uporabniški priročnik ste dobili zraven aparata. Tukaj bomo še enkrat omenili pomembnejše postopke uporabe.

## 1. Predpriprava

**Prižgite aparat že doma in ga dajte polniti.** V tem času bo tudi opravil postopek iskanja satelitov, ki lahko prvič traja **več minut**.

Če ste aparat dobili prvi, boste ob zagonu morali potrditi, da se strinjate s pogoji uporabe in izbrati področne nastavitve. Seveda predlagamo slovenske, če si pa premislite, lahko izbiro jezika popravite kasneje (Glavni meni -> Orodja -> Nastavitve -> Jezik).


Glavni meni izgleda takole:




Zgoraj levo je indikator signala, skrajno desno pa stanja baterije (na tej sliki ni vidno).

**Nato izbrišite prednaložene točke:**

Izberite Orodja, Moji podatki, Izbriši priljubljene, Izberi vse in nato Izbriši. Če ta možnost manjka, pomeni, da so točke že bile izbrisane.





**Na koncu je na aparat potrebno prenesti še datoteke z lokacijami divjih odlagališč.**

- Priklopite aparat na računalnik (kabel mini USB) in **v mapo »GPX« naložite datoteko »KRAJEVNOIME.gpx«** (v paketu). V primeru, da hkrati nalagate lokacije iz večih paketov, se lahko zgodi, da bodo imele datoteke enaka imena. V tem primeru ne pustite, da prepisujejo ena drugo, ampak jih poljubno preimenujte!
- Če je v mapi še kakšna druga datoteka razen »Current.gpx«, »Position.gpx« in ravno dodane, jo izbrišite.
- Odklopite aparat iz računalnika.
- Vključite aparat in ga spet izključite. To je potrebno zato, da se bo vsebina vaše datoteke prenesla v interni pomnilnik naprave.
- Priklopite aparat spet na računalnik in izbrišite vašo datoteko.

Postopek od b) do e) je potreben, da se v aparat ne bi naložile točke iz kakšne druge sledi, da se ne bi točke iz vaših paketov ponovno shranile kot nepregledane in da aparat GPS še zmore obdelati tako količino (omejeni so na 50 lokacij).

## 2. Delo na terenu

**a) V glavnem meniju izberite Kam?, nato puščico dol (spodaj desno) in Priljubljene.** Pojavil se bo seznam kategorij priljubljenih točk, kjer izberite kategorijo **Geopedia**. Takoj boste videli seznam točk razvrščenih po oddaljenosti od vaše trenutne lokacije. **Pritisnite na prvo** (pokazala se bo na karti), potem pa še **Pojdi**. Aparat bo izračunal najkrajšo pot do te točke in vas vodil do koder seže cesta. Če točka ni ob cesti, pojdite zadnji del poti peš, aparat pa uporabite za orientiranje.









Vse priljubljene

---

Geopedia

---

	777	0.3 <sup>k</sup> JV
	786	0.4 <sup>k</sup> V
	775	0.5 <sup>k</sup> V
	774	0.5 <sup>k</sup> V



Pogled lahko z gumboma plus in minus približujete in oddaljujete. S tanjšo modro barvo je označena prepotovana pot, z rožnato pa pot do naslednje točke.



**b) Ko pridete do iskane lokacije, točko izbrišite.** To lahko storite preko zemljevida, kjer kliknete na točko, potem na Pritisnite za več, nato pa Izbriši. Isto okno še lažje dosežete preko seznama priljubljenih (za oboje glejte zgoraj):




(razdalja je 125m, saj sem šel pogledat še območje okoli točke, ker odlagališča nisem našel)

**c) Če odkrijete novo divje odlagališče, dodajte tam novo točko!** To storite tako, da **pritisnete na smerokaz na zaslону (avto)**, nato na Shrani položaj, kjer vnesete poljubno ime. **Odlagališč, ki so v popisni preglednici ne vnašajte!**



**d) Ponovite postopek od začetka točke a)**  
Primer z mojo naslednjo točko:



Točke 777 zdaj ni več na seznamu in najbližja je 775, ki bo naslednji cilj.

### 3. Doma

Aparat priključite na računalnik in počakajte, da ga ta zazna. Nato pojdite v mapo "GPX" in iz nje prekopirajte datoteko **Current.gpx**. V njej bodo samo nova odkrita odlagališča. **Pojdite na <http://register.očistimo.si>**, se prijavite v območje za člane, izberite

možnost »**Dodaj odlagališče**« ter »**Naloži GPX datoteko**« ter sledite navodilom. Za obstoječa odlagališča iz popisne preglednice pa izberite možnost »Popravi podatke o odlagališču«.

Po izvozu podatkov izbrišite še aparatov notranji pomnilnik. To možnost dosežete preko glavnega menija, kjer izberete Orodja, Moji podatki in nato Izbriši priljubljene. Če ta možnost manjka, pomeni, da je bil pomnilnik že izbrisan. Slikovna navodila so na voljo pod prvo točko teh navodil.

## 4. Praktični namigi

Ko se želite vrniti v glavni meni, lahko to storite tudi z enim samim daljšim pritiskom na gumb za nazaj.

Če pritisnete na zemljevid, se bo ta spremenil iz sledilnega (obrnjen v smeri poti; z več podatki) v takega, ki ima sever na vrhu zaslona. **Če hočete shraniti trenutno lokacijo, morate to storiti iz prvega zemljevida!** Drugače se vam ne bo prikazala zgoraj omenjena slika. Nazaj na prvi zemljevid seveda pridete s pristikom na zavito puščico za nazaj.

Na levi strani prvega zemljevida je majhna bela puščica, ki vedno kaže na sever.

Če boste aparat dlje uporabljali izven avta, lahko podaljšate avtonomijo baterije s tem, da zmanjšate ali izključite zvok (Glavni meni -> Glasnost) in s tem, da zmanjšate svetilnost zaslona (kratek pritisk na gumb za izklop, potem pa +/-).

Za prenašanje v žepu priporočamo, da zaklenete zaslon, drugače se vam lahko ponesreči spremeni pot! To možnost tudi dosežete preko kratkega pritiska na gumb za izklop.